


MixScope V2.2 Release Note

2011/1/31

1. V2.1 版在示波器通道上新增顯示”目前設定值”在波形顯示的上下的按鈕形狀上,V2.2 版新增可在”目前設定值”的按鈕，使用滑鼠按鍵直接變更選項。例如:在 **Auto** 的按鈕上滑鼠按下左鍵，**Auto**(自動模式)會切換成 **Normal**(一般模式)，再按一下會切換至 **Single**(單擊模式)，以循環的方式切換，而當設定選項有較多的選項時，例如電壓/格(V/DIV)及時間/格(Time/DIV)，可以搭配滑鼠的右鍵來操作，左鍵為切換至下一個檔位，右鍵為切換至上一個檔位。



2. 修正 MixScopeV2.1 在 JMSO-1100 滑鼠搬動電壓游標時的些微偏差。
3. 驅動程式不變，與 MixScopeV2.0，MixScopeV2.1 相同。